

Reglas REST

POST /mediciones -> se envía a través del cuerpo de la petición un array JSON ([{nombreDispositivo: texto, macDispositivo: texto, uuidDispositivo: texto, tipo: texto, medida: real, fecha: entero, latitud: real, longitud: real }]) y se registra en la tabla Medicion.

GET /ultimasMediciones/:cuantas -> se envía a través de la URL un texto con el número de mediciones que se quieren obtener y devuelve un array JSON [{nombreDispositivo: texto, macDispositivo: texto, uuidDispositivo: texto, tipo: texto, medida: real, fecha: entero, latitud: real, longitud: real }] desde la tabla Medicion con las n últimas mediciones registradas.

GET /todasLasMediciones -> se envía a través de la URL y devuelve un array JSON [{nombreDispositivo: texto, macDispositivo: texto, uuidDispositivo: texto, tipo: texto, medida: real, fecha: entero, latitud: real, longitud: real }] desde la tabla Medicion con todas las mediciones registradas.